



Déterminer la projection inconnue d'une couche pour ArcGis 10.X

Cas des couches de données sur le territoire métropolitain français. Cette méthode ne s'applique qu'aux systèmes courants de coordonnées utilisés en France pour les données terrestres : systèmes Lambert, UTM et coordonnées géographiques.

> Février 2015 Atilio FRANCOIS <u>info@nasca.fr</u> www.nasca.fr

Introduction

Dans ce document nous essayons de vous apporter un guide pour déterminer le système de projection d'une couche de données SIG, quand elle est inconnue.

Nous nous sommes limités aux systèmes couramment utilisés en France par les différents organismes et administrations : les projections Lambert et Lambert93, les projections UTM et les données non projetées (géographiques en latitude/longitude).

Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres, utilisées ponctuellement. Mais il est impossible de les déterminer sans un véritable travail de détective.

Les cartes suivantes montrent les différentes zones concernées par chaque type de système de projection.

Nous donnons comme acquis que vous savez utiliser ArcGis et que vous possédez d'autres données de référence qui vous permettront de comparer et de juger des résultats obtenus.

Carte N°1 (Zones Lambert NTF)



Carte N°2 (Zones Lambert 93)



Carte N°3 (Zones UTM)



Table des matières

Introduction	2
Carte N°1 (Zones Lambert NTF)	3
Carte N°2 (Zones Lambert 93)	4
Carte N°3 (Zones UTM)	5
Diagnostic du problème	7
Procédure de recherche	7
Trouver le système de projection	7
Coordonnées Y < 1 000 000	8
Coordonnées X entre 0 et 1 100 000	8
Coordonnées Y entre 1 000 000 et 2 000 000	8
Coordonnées X entre 0 et 1 100 000	8
Coordonnées X entre1 000 000 et 2 500 000	9
Coordonnées Y entre 2 000 000 et 3 000 000	9
Coordonnées X entre 0 et 1 100 000	9
Coordonnées X entre1 000 000 et 2 500 000	9
Coordonnées Y entre 3 000 000 et 4 000 000	9
Coordonnées X entre 0 et 1 100 000	9
Coordonnées X entre1 000 000 et 2 500 000	9
Coordonnées Y entre 4 100 000 et 4 300 000	
Coordonnées X entre 500 000 et 600 000	
Coordonnées Y entre 4 000 000 et 5 000 000	
Coordonnées X entre 200 000 et 750 000	
Coordonnées X entre1 000 000 et 2 500 000	
Coordonnées Y entre 5 000 000 et 6 000 000	
Coordonnées X entre 200 000 et 750 000	
Coordonnées X entre 1 000 000 et 2 500 000	
Coordonnées Y entre 6 000 000 et 7 000 000	
Coordonnées X entre 0 et 1 250 000	
Coordonnées X entre 1 250 000 et 2 500 000	
Coordonnées Y entre 7 000 000 et 8 000 000	
Coordonnées X entre 1 000 000 et 2 500 000	
Coordonnées Y entre 8 000 000 et 9 000 000	
Coordonnées X entre 1 000 000 et 2 500 000	
Coordonnées Y entre 9 000 000 et 10 000 000	
Coordonnées X entre 1 000 000 et 2 500 000	
Trouver le système géodésique (DATUM)	

Normalement, toutes les couches de données géographiques possèdent la description relative au système de coordonnées. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En général se problème se double avec celui de ne pas (ou plus) pouvoir contacter le producteur de la donnée.

Diagnostic du problème

A- Vous demandez à Arcmap de charger la couche et vous voyez un message d'avertissement : « *Les sources de données ajoutées suivantes n'ont pas d'informations de référence spatiale. Ces données peuvent être affichées dans ArcMap, mais elles ne peuvent pas être projetées.* »

Si c'est une couche de données vectorielle (points, lignes, polygones), les données doivent manquer de système de coordonnées défini. Dans le cas de fichiers de formes, il manque le fichier PRJ.

B- Vous demandez à Arcmap de charger la couche et, sans avoir aucun message d'avertissement ou d'erreur, vous ne voyez pas vos nouvelles données, ou elles sont complètement ailleurs de là où elles devraient être. Si c'est une couche de données vectorielle (points, lignes, polygones), les données ont un système de coordonnées défini, mais il est faux. Le fichier PRJ existe, mais son contenu est erroné.

Procédure de recherche

Vous devez trouver la plage de valeurs X et Y contenues dans les données.

1- Démarrez ArcMap avec un nouveau document vide

2- Ajoutez les données dotées du système de coordonnées inconnu. Les données ne doivent pas avoir de système de coordonnées défini. Dans le cas de fichiers de formes, il ne doit pas posséder de fichiers PRJ. S'il y en a un, renommez-le différemment.

- 3- Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la couche dans la table des matières,
- 4- Cliquez sur Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la couche,
- 5- Sélectionnez l'onglet Source, puis examinez l'étendue des données. Dans la partie haute de la fenêtre)

Le terme système de coordonnées peut s'appliquer à des données exprimées en degrés décimaux (coordonnées géographiques) ou à un système de coordonnées projetées exprimé en mètres.

Si les coordonnées indiquées dans la zone Etendue sont exprimées en degrés décimaux, elles seront comprises entre -180 et +180 pour les longitudes (valeurs de **Gauche** et **Droite**) et entre -90 et +90 pour les latitudes (valeurs de **Haut** et **Bas**). Le système des données sera à rechercher dans la section « **Systèmes de coordonnées géographiques** » d'ArcGis. Il reste à trouver le système géodésique (Datum) des données. (Voir plus loin)

Si les coordonnées indiquées dans la zone Etendue sont de l'ordre des centaines de millier ou des millions, il s'agit de mètres. Le système des données sera à rechercher dans la section « **Systèmes de coordonnées projetées** » d'ArcGis, et il restera aussi à trouver le système géodésique (Datum) des données.

Trouver le système de projection

Ci-après vous trouverez un cheminement logique en se basant sur la plage de valeurs « Etendue » de votre couche. En plus de ces valeurs, nous utiliserons la zone des données par rapport aux trois cartes.

Si vous ne trouvez pas vos plages de valeurs, vos données ne sont probablement pas dans les systèmes de coordonnées abordés dans ce document.

Il se peut aussi que le créateur des données n'ai pas été aussi rigoureux que nécessaire et qu'il ait utilisé un système en dehors des limites pour lequel il a été conçu : des donnée en Lambert 1 qui en réalité sont en zone II, des données UTM 31 mais qui sont en réalité en fuseau 30. N'hésitez pas à faire des essais. Tout ce que vous risquez c'est de trouver la bonne réponse.

Coordonnées Y < 1 000 000

Coordonnées X entre 0 et 1 100 000

Voir sur la carte N°1

Si vos données sont en zone Lambert I

Les données sont en NTF Lambert I zone, code EPSG 27561. Dans ArcGis 10.X elle n'est pas directement disponible. Pour définir cette projection sur une couche vous devez **Ouvrir les propriétés de la couche** dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet **Système de coordonnées XY**, ouvrir **Systèmes de coordonnées projetées** ->**Grilles nationales** -> **France**, double-cliquez sur la projection « *NTF_France_I_degrees* » pour ouvrir les propriétés de cette projection, puis modifiez le paramètre « *False_northing* » en 200000 (au lieu de 1200000). Cliquez sur OK et sur OK.

Si vos données sont en zone Lambert II

Les données sont en NTF Lambert II zone, code EPSG 27562. Dans ArcGis 10.X elle n'est pas directement disponible. Pour définir cette projection sur une couche vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, double-cliquez sur la projection « *NTF_France_II_degrees* » pour ouvrir les propriétés de cette projection, puis modifiez le paramètre « *False_northing* » en 200000 (au lieu de 2200000). Cliquez sur OK et sur OK.

Si vos données sont en zone Lambert III

Les données sont en NTF Lambert III zone, code EPSG 27563. Dans ArcGis 10.X elle n'est pas directement disponible. Pour définir cette projection sur une couche vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, double-cliquez sur la projection « *NTF_France_III_degrees* » pour ouvrir les propriétés de cette projection, puis modifiez le paramètre « *False_northing* » en 200000 (au lieu de 3200000). Cliquez sur OK et sur OK.

Si vos données sont en zone Lambert IV

Les données sont en NTF Lambert IV zone, code EPSG 27564. Dans ArcGis 10.X elle n'est pas directement disponible. Pour définir cette projection sur une couche vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, double-cliquez sur la projection « *NTF_France_IV_degrees* » pour ouvrir les propriétés de cette projection, puis modifiez le paramètre « *False_northing* » en 200000 (au lieu de 4200000). Cliquez sur OK et sur OK.

Coordonnées Y entre 1 000 000 et 2 000 000

Coordonnées X entre 0 et 1 100 000

Voir sur la carte N°1

Si vos données sont en zone Lambert I

Les données sont en NTF Lambert I carto, code EPSG 27571. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *NTF_France_I_degrees* », cliquez sur OK.

Coordonnées X entre1 000 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 1 (verte)

Les données sont en RGF Lambert CC42, code EPSG 3942. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC42* », cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 2 000 000 et 3 000 000

Coordonnées X entre 0 et 1 100 000

Voir sur la carte N°1

Si vos données sont en zone Lambert II

Les données sont en NTF Lambert II carto, code EPSG 27572. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *NTF France II degrees* », cliquez sur OK.

Si vos données sont en dehors de la zone Lambert II

Les données sont en NTF Lambert II étendue, code EPSG 27572. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *NTF_France_II_degrees* », cliquez sur OK.

Coordonnées X entre1 000 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 2 (bleue)

Les données sont en RGF Lambert CC43, code EPSG 3943. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez **Ouvrir les propriétés de la couche** dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet **Système de coordonnées XY**, ouvrir **Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France**, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC43* », cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 3 000 000 et 4 000 000

Coordonnées X entre 0 et 1 100 000

Voir sur la carte N°1

Si vos données sont en zone Lambert III

Les données sont en NTF Lambert III carto, code EPSG 27573. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *NTF_France_III_degrees* », cliquez sur OK.

Coordonnées X entre1 000 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 3 (verte)

Les données sont en RGF Lambert CC44, code EPSG 3944. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC44*», cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 4 100 000 et 4 300 000

Coordonnées X entre 500 000 et 600 000

Voir sur la carte N°1

Si vos données sont en zone Lambert IV

Les données sont en NTF Lambert IV carto, code EPSG 27574. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *NTF_France_IV_degrees* », cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 4 000 000 et 5 000 000

Coordonnées X entre 200 000 et 750 000

Voir sur la carte N°3

Si vos données sont en zone Fuseau 30

Les données sont en WGS84 UTM 30N, code EPSG 32630. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->UTM -> WGS84 -> Hémisphère Nord->, sélectionnez la projection « WGS_1984_UTM_Zone_30N», cliquez sur OK.

Si vos données sont en zone Fuseau 31

Les données sont en WGS84 UTM 31N, code EPSG 32631. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->UTM -> WGS84 -> Hémisphère Nord->, sélectionnez la projection « WGS_1984_UTM_Zone_31N», cliquez sur OK.

Si vos données sont en zone Fuseau 32

Les données sont en WGS84 UTM 32N, code EPSG 32632. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->UTM -> WGS84 -> Hémisphère Nord->, sélectionnez la projection « WGS_1984_UTM_Zone_32N», cliquez sur OK.

Coordonnées X entre1 000 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 4 (bleue)

Les données sont en RGF Lambert CC45, code EPSG 3945. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC45* », cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 5 000 000 et 6 000 000

Coordonnées X entre 200 000 et 750 000

Voir sur la carte N°3

Si vos données sont en zone Fuseau 30

Les données sont en WGS84 UTM 30N, code EPSG 32630. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->UTM -> WGS84 -> Hémisphère Nord->, sélectionnez la projection « WGS_1984_UTM_Zone_30N», cliquez sur OK.

Si vos données sont en zone Fuseau 31

Les données sont en WGS84 UTM 31N, code EPSG 32631. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->UTM -> WGS84 -> Hémisphère Nord->, sélectionnez la projection « WGS_1984_UTM_Zone_31N», cliquez sur OK.

Si vos données sont en zone Fuseau 32

Les données sont en WGS84 UTM 32N, code EPSG 32632. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->UTM -> WGS84 -> Hémisphère Nord->, sélectionnez la projection « WGS_1984_UTM_Zone_32N», cliquez sur OK.

Coordonnées X entre 1 000 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 5 (verte)

Les données sont en RGF Lambert CC46, code EPSG 3946. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC46* », cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 6 000 000 et 7 000 000

Coordonnées X entre 0 et 1 250 000

Si vos données <u>SONT</u> en zone 6 (bleue)

Il y a deux possibilités, vous devrez les tester par rapport à une couche connue pour déterminer laquelle est la bonne.

Les données peuvent être en RGF Lambert 93, code EPSG 21546. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *RGF_1993_Lambert_93*», cliquez sur OK. Ou bien

Les données peuvent être en RGF Lambert CC47, code EPSG 3947. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez **Ouvrir les propriétés de la couche** dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet **Système de coordonnées XY**, ouvrir **Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France**, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC47*», cliquez sur OK.

Si vos données <u>NE SONT PAS</u> en zone 6 (bleue)

Les données sont en RGF Lambert 93, code EPSG 21546. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez **Ouvrir les propriétés de la couche** dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet **Système de coordonnées XY**, ouvrir **Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France**, sélectionnez la projection « *RGF_1993_Lambert_93* », cliquez sur OK.

Coordonnées X entre 1 250 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 6 (bleue)

Les données sont en RGF Lambert CC47, code EPSG 3947. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC47* », cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 7 000 000 et 8 000 000

Coordonnées X entre 1 000 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 7 (verte)

Les données sont en RGF Lambert CC48, code EPSG 3948. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC48*», cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 8 000 000 et 9 000 000

Coordonnées X entre 1 000 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 8 (bleue)

Les données sont en RGF Lambert CC49, code EPSG 3949. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez **Ouvrir les propriétés de la couche** dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet **Système de coordonnées XY**, ouvrir **Systèmes de coordonnées projetées** ->**Grilles nationales** -> **France**, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC49*», cliquez sur OK.

Coordonnées Y entre 9 000 000 et 10 000 000

Coordonnées X entre 1 000 000 et 2 500 000

Voir sur la carte N°2

Si vos données sont en zone 9 (verte)

Les données sont en RGF Lambert CC50, code EPSG 3950. Pour définir cette projection sur une couche dans ArcGis 10.X vous devez Ouvrir les propriétés de la couche dans ArcCatalog, sélectionner l'onglet Système de coordonnées XY, ouvrir Systèmes de coordonnées projetées ->Grilles nationales -> France, sélectionnez la projection « *RGF_1993_CC50* », cliquez sur OK.

Trouver le système géodésique (DATUM)

Une fois franchies les deux premières étapes il reste un dernier point à déterminer. Tout système de localisation se réfère obligatoirement à un centre de la Terre. Comme la Terre n'est pas une sphère parfaite, et qu'il faut calculer son centre, il y eu plusieurs manières de le calcule et par conséquent, plusieurs « centres » différents. La différence n'est pas énorme et jusqu'à il y a quelques décennies ce n'était qu'une discussion plutôt théorique, la différence de positionnement résultante étant, en général, inférieure à 300m.

En principe, un système de coordonnées est toujours associé à un système géodésique.

Les projections Lambert 1, 2, 3,4 et 2 étendue sont toujours associées au système NTF (Nouvelle triangulation française)

Les projections Lambert 93, et CC42 à 50 sont toujours associées au système RGF.

Donc, si dans l'étape précédente vous êtes arrivés à définir une de ces projections, le travail est fini.

Pour les projections UTM 30 à 32, en principe le système associé est le système WGS84. Mais elles peuvent aussi être associées au système Europe 50.

Dans le cas des données géographiques (non projetées) elles sont aussi associées en générale au système WGS84, mais on peut aussi les trouver associées au système NTF ou Europe 50.

Comment faire pour le savoir?

- Il faut disposer d'une couche de données de référence, avec le système de projection défini correctement et surtout, ayant une bonne précision (détail).
- Dans un projet nouveau dans ArcMap, chargez cette couche de référence.
- Ouvrez les propriétés de la couche->Source et notez le système géodésique(DATUM) de cette couche: vous le trouverez tout en bas de la fenêtre Source des données.
- Dans ArcCatalog, définissez le système de coordonnées de la couche inconnue telles que vous l'avez déterminé dans les étapes précédentes, en prenant le système géodésique le plus courant:WGS84
- Chargez la couche dans ArcMap.

Si vous n'avez aucun message,

• -et les données apparaissent au bon endroit et qu'il n'y a pas de léger décalage (100-300m), vous avez fini. La définition que vous avez adoptée est la bonne.

 -et vous avez un décalage de toutes vos entités, de l'ordre de 100 à 300m, vos données ne sont pas en WGS84. Le système de coordonnées (UTM ou géographique) est bon, mais vos données ne sont pas en WGS84. Elles doivent être en Europe 50 ou NTF.

Par contre vos données de référence elles sont en WGS84, sinon il y aurait eu un message.

- Si vos entités sont décalées vers le bas(SW) d'environ 230m, c'est que votre couche est en NTF.
- Si vos entités sont décalées vers le haut (NE) d'environ 130m, c'est que votre couche est en Europe 50.
- Enlevez la couche d'ArcMap. Dans ArcCatalog
- Allez dans propriétés de la couche et Système de cordonnées XY,
- Double cliquez sur le système de coordonnées.

La fenêtre d'édition du système s'ouvre.

- Cliquez sur modifier et allez dans « Systèmes de coordonnées géographiques »-> « Europe » et
- cliquez soit sur NTF(Paris) ou Europe Datum 1950.

Si vous avez un message d'avertissement,

Geographic Coordinate Systems Warning			
The following data sources use a geographic coordinate system that is different from the one used by the data frame you are adding the data into:			
Data Source	Geographic Coordinate System		
pays47CopyNTF	GCS_European_1950		
Alignment and accuracy problems may arise unless there is a correct transformation between geographic coordinate systems. You can use this button to specify or modify the transformation(s) used by this data frame: The Transformations dialog can also be accessed from the Data Frame Properties dialog's Coordinate Systems tab after you have added the data. Don't warn me again in this session Don't warn me again ever About the geographic coordinate systems warning Close			

C'est que votre couche de référence n'est pas en WGS84. Il faut configurer les transformations, si non, même si tout paraît correct, en réalité ce sera faux.

• Cliquez sur le bouton transformations, déployez la fenêtre « Utilisant » et sélectionnez NTF_Paris_To_WGS_1984 si vous êtes en NTF

Geographic Coordinate Systems Warning	23
Geographic Coordinate System Transformations	×
Convert from:	
GCS NTE Paris	
GCS_WGS_1984	
Can	cel
Into:	
GCS WGS 1984	
Using (choices are sorted by suitability for the layer's extent):	
<none></none>	
<none></none>	
NTF_Paris_To_NTF + WGS_1984_To_NTF_NTv2	
NTF_Paris_RGF_To_NTF_2 + WGS_1984_To_NTF_NTv2	
NTF_Paris_RGF_To_NTF_2 + NTF_To_WGS_1984	
NTF Paris To WGS 1984	
NTF_Paris_To_RGF_1993_1 + RGF_1993_To_WGS_1984_1	
NTF_Paris_To_WGS_1972 + WGS_1972_To_WGS_1984_1	se
⁵¹ NTF_Paris_To_WGS_1972 + WGS_1972_To_WGS_1984_2	
NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_1 NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_NGA_7PAR	
NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_2	
NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_18	
NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_NTv2_Peninsula NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_41_NTv2_Spain_v2	
NTF Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_13	
NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_28	
NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_6	
NTF_Paris_To_ED_1950 + ED_1950_To_WGS_1984_29	

• ou alors ED_1950_To_WGS_1984_1 si vous êtes en Europe 50

Geographic Coordinate Systems Warning	23
Geographic Coordinate System Transformations	×
Convert from:	
GCS European 1950	
GCS_WGS_1984	
	Cancel
Into:	
GCS WGS 1984	bbb
Union (all since and parts of her with hits, for the lowerly system).	
Using (choices are sorted by suitability for the layer's extent):	
<none></none>	New
<none></none>	
ED 1950 To WGS 1984 1	
ED_1950_To_WGS_1984_NGA_7PAR	
ED_1950_To_WGS_1984_18	
ED_1950_10_WGS_1984_2 ED_1950_To_WGS_1984_17	
ED 1950 To FTRS 1989 10 + FTRS 1989 To WGS 1984	E
ED 1950 To WGS 1984 3	
ED_1950_To_WGS_1984_30	
ED_1950_To_WGS_1984_38	
NTF_To_ED_1950 + WGS_1984_To_NTF_NTv2	
NIF_10_ED_1950 + NIF_10_WGS_1984	
ED 1950 To ETRS 1989 9 + ETRS 1989 To WGS 1984	
ED 1950 To WGS 1984 NTv2 Peninsula	
ED_1950_To_ETRS_1989_NTv2_Peninsula + ETRS_1989_To_WG8	5_1984
ED_1950_To_WGS_1984_7	
ED_1950_To_WGS_1984_41_NTv2_Spain_v2	
ED_1950_10_ETRS_1989_12_NTV2_Spain_V2 + ETRS_1989_10_V	NGS_1984
ED_1930_10_WGS_1904_13 ED_1950_To_WGS_1984_6	
ED 1950 To WGS 1984 PT3	
ED_1950_To_WGS_1984_PT7	
ED_1950_To_WGS_1984_28	
ED_1950_To_ETRS_1989_7 + ETRS_1989_To_WGS_1984	
OSGB_1936_To_ED_1950_UKOOA + OSGB_1936_To_WGS_1984	Petroleum
OSGR_1936_10_ED_1950_UKOOA + OSGR_1936_T0_WGS_1984	1 1

- Si les données apparaissent au bon endroit et qu'il n'y a pas de léger décalage (100-300m), vous avez fini. La définition que vous avez adopté (WGS84) est la bonne.
- Si vous êtes en NTF et les données sont décalées d'environ 230m, la couche inconnue est aussi en NTF.
- Si vous êtes en NTF et les données sont décalées d'environ 80m, la couche inconnue est en Europe 50.

- Si vous êtes en Europe 50 et les données sont décalées d'environ 130m, la couche inconnue est aussi en Europe 50.
- Si vous êtes en Europe 50 et les données sont décalées d'environ 80m, la couche inconnue est en NTF.